

最初のページのページ番号を表示せず、  
2 ページ目の開始番号を "1" にする

2 ページ目からフッターの中央に開始番号 "1" を設定します。

下記はページのイメージ図です。

	1	2	3	4
--	---	---	---	---

1. [挿入] メニューの [ページ番号] をクリックします。
2. [書式] ボタンをクリックし、[開始番号] ボックスを "0" にして [OK] をクリックします。(この操作を省略した場合は、2 ページ目が "2" になります。)
3. [最初のページにページ番号を挿入する] チェック ボックスをオフにします。
4. [位置] ボックスから [ページの下]、[横位置] ボックスから [中央] をクリックし、[OK] をクリックします。

## 文書の途中からページ番号を変更する

全ページにページ番号を挿入しますが、3 ページ目からページ番号を "1" で採番し直します。

下記はページのイメージ図です。

1	2	1	2	3

1. 3 ページ目の最後にカーソルを置きます。  
この時に 3 ページ目と 4 ページ目の間に "任意のページ区切り" ("改ページと表示") がある場合は、"任意のページ区切り" の上にカーソルを置き、Del キーを押して削除します。
2. [挿入] メニューの [改ページ] をクリックし、[セクション区切り (次のページから新しいセクション)] をクリックします。
3. 4 ページ目にカーソルを置き、[挿入] メニューの [ページ番号] をクリックします。
4. [書式] ボタンをクリックし、[開始番号] ボックスを "1" にして [OK] をクリックします。
5. [最初のページにページ番号を挿入する] チェック ボックスをオンにして [OK] をクリックします。

## 文書の途中からページ番号を設定し、開始番号を "1" にする

3 ページ目からフッターの中央に開始番号 "1" でページ番号を挿入します。下記はイメージ図です。

		1	2	3
--	--	---	---	---

1. 2 ページ目の最後にカーソルを置きます。  
この時に 2 ページ目と 3 ページ目の間に "任意のページ区切り" ("改ページと表示") がある場合は、"任意のページ区切り" の上にカーソルを置き、Del キーを押して削除します。
2. [挿入] メニューの [改ページ] をクリックし、[セクション区切り (次のページから新しいセクション)] をクリックします。
3. 3 ページ目にカーソルを置き、[表示] メニューの [ヘッダーとフッター] をクリックします。
4. [ヘッダーとフッター] ツールバーの [ヘッダー/フッターの切り替え] をクリックし、フッターを表示します。
5. [ヘッダーとフッター] ツールバーの [前と同じ] をオフにします。
6. [挿入] メニューの [ページ番号] をクリックします。
7. [書式] をクリックし、[開始番号] ボックスを "1" にして [OK] をクリックします。
8. [最初のページにページ番号を挿入する] チェック ボックスをオンにします。
9. [横位置] ボックスから [中央] をクリックし、[OK] をクリックします。
10. [ヘッダーとフッター] ツールバーの [閉じる] をクリックします。